

Zéro infection de cathéter

Bundles gagnants

Anne Bennert

PCI Cliniques universitaires Saint-Luc

Journée référents ABIHH

22 septembre 2026





Qu'en pensez-vous?

Pourquoi viser le zéro infection?

Chaque infection liée à un cathéter est potentiellement évitable!

Impact:

- Augmentation de la morbidité et de la mortalité
- Augmentation de la charge de travail
- Allongement de la durée d'hospitalisation
- Coûts supplémentaires importants pour l'hôpital et pour la société
- Perte de confiance des patients et de leurs proches

Le paradoxe

Nous connaissons les bonnes pratiques depuis longtemps

- Hygiène des mains
- Antisepsie cutanée
- Barrières maximales
- Surveillance quotidienne
- Retrait précoce...

Pourtant... **les infections persistent!**

Appliquer une mesure de temps en temps ne suffit pas!

Bundle?

Ensemble restreint de pratiques fondées sur des preuves.

- ✓ Pratiques simples
- ✓ Clairement définies
- ✓ Réalisées ensemble
- ✓ Pour chaque patient
- ✓ À chaque x!



C'est un petit groupe d'actions essentiels qui doivent être réalisées simultanément de manière fiable.

Le bundle n'est pas...

Une liste de recommandations!

Une seule faiblesse peut rompre la chaîne!

Le succès vient de l'application collective

BUNDLE

Mise en place CVC dont PICC Line



Choisir le nombre de voies selon indication



Hygiène des mains

Lavage eau et savon + désinfection chirurgicale SHA



Tenue opérateur

Masque chirurgical - Bonnet - Casaque stérile - Gants stériles



Antisepsie à la chlorhexidine alcoolique 2% colorée

Acte stérile et temps de séchage respecté



Rinçage pulsé au sérum physiologique

Min 10ml >20 kg

1-2ml ≤ 20 kg



Sécurisation adéquate

Fixation du cathéter

Boucle de sécurité



Pansement lors du placement

Opaque sauf pour PICC Line: transparent

Couvrant correctement le point de ponction et le dispositif de fixation

BUNDLE Adulte

Entretien CVC dont PICC Line



Chaque jour, se poser la question de la nécessité du cathéter




Hygiène des mains lors de toute manipulation



Surveillance du point de ponction à chaque shift



Désinfection des robinets et valves bidirectionnelles à la chlorhexidine 2% durant 15 secondes



Rinçage pulsé au sérum physiologique après chaque utilisation

Minimum 10ml

Si voie non utilisée pendant 24h: rinçage min 1x/24h




Pansement propre, occlusif et daté

Réfection tous les 7j si transparent (toutes les 48h si opaque) ou dès que souillé, décollé ou mouillé

Port du masque soignant et patient lors de la réfection

Boucle de sécurité




Le bundle ne suffit pas...

Sans culture de sécurité

Il faut:

- ✓ Former
- ✓ Auditer



Cathéters centraux Quality check

Quality check - cathéters veineux centraux


Unité de soins :	Date QC:
Nombre de patients présents dans l'unité:	Nom de l'auditeur et fonction : IRPCI / IPCI

Chambre	Type de cathéter intravasculaire	Date de pose CVC	Site* d'insertion	Type de pst	Pst daté	Date du pst	Point de ponction visible	Pst occlusif	Pst propre	Pst adéquat	Bouchons	Boucle de sécurité
	CVC		Ss cl/ jug / fém/autre	Transparent	Oui		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	PAC /PICCline			Opaque	Non		Non	Non	Non	Non	Non	Non
	Autre :											
	CVC		Ss cl/ jug / fém/autre	Transparent	Oui		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	PAC /PICCline			Opaque	Non		Non	Non	Non	Non	Non	Non
	Autre											
	CVC		Ss cl/ jug / fém/autre	Transparent	Oui		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	PAC /PICCline			Opaque	Non		Non	Non	Non	Non	Non	Non
	Autre											
	CVC		Ss cl/ jug / fém/autre	Transparent	Oui		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	PAC /PICCline			Opaque	Non		Non	Non	Non	Non	Non	Non
	Autre											
	CVC		Ss cl/ jug / fém/autre	Transparent	Oui		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	PAC /PICCline			Opaque	Non		Non	Non	Non	Non	Non	Non
	Autre											
	CVC		Ss cl/ jug / fém/autre	Transparent	Oui		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	PAC /PICCline			Opaque	Non		Non	Non	Non	Non	Non	Non
	Autre											
	CVC		Ss cl/ jug / fém/autre	Transparent	Oui		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	PAC /PICCline			Opaque	Non		Non	Non	Non	Non	Non	Non
	Autre											
	CVC		Ss cl/ jug / fém/autre	Transparent	Oui		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	PAC /PICCline			Opaque	Non		Non	Non	Non	Non	Non	Non
	Autre											

Le bundle ne suffit pas...

Sans culture de sécurité

KT



Le bundle ne suffit pas...

Sans culture de sécurité

Il faut:

- ✓ Former
- ✓ Auditer
- ✓ Donner du feedback
- ✓ Valoriser les réussites

Bundle + équipe engagée
= réduction durable des septicémies

Rôle du référents PCI

Vous êtes les catalyseurs

Vous contribuez à :

- ✓ Diffuser les bonnes pratiques
- ✓ Accompagner les équipes
- ✓ Être le lien avec l'équipe PCI
- ✓ Valoriser les réussites ou remonter les soucis
- ✓ Transformer les données en actions

Vous êtes précieux pour nous!

3 messages à retenir

- 1) Une infection de cathéter n'est jamais une fatalité:

Chaque cathéter mérite les meilleures pratiques, chaque patient mérite notre vigilance

- 2) Le bundle n'est efficace que lorsqu'il est appliqué dans son intégralité

Un bundle n'est pas « presque » respecté : il est réalisé ou il ne l'est pas.

- 3) Ensemble, nous faisons la différence!

*La sécurité du patient est le résultat de milliers de bons gestes réalisés
ENSEMBLE.*



ENSEMBLE

Faisons la différence !





**Merci pour
votre attention**

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à
les poser